

**ドングルキー期限更新手順** CarSim6 / TurckSim6 / BikeSim1

保守契約をされずに CarSim6 / TurckSim6 / BikeSim1（以後 CarSim6 等）をお使いの場合、年に一度ドングルキーの使用期限を更新する作業が必要です。更新作業はメカニカルシミュレーション社と直接行っていただきます。

ドングルキーの使用期限が 45 日を切るとメカニカルシミュレーション社よりドングル期限更新に関するメールが届きますので以下の手順に従い操作して下さい。

参考：CarSim6 等を起動した時に表示されるメニューに従い更新を行う事も可能ですが、以下に記述する方法での更新をお奨めします。更新作業を行う「更新プログラム」の実行には CarSim6 等のインストールが必要です。

<メール内容 例>

発信元	: Mechanical Simulation Corporation
発信元アドレス	: <a href="mailto:renew@carsim.com">renew@carsim.com</a>
件名	: CarSim Renewal Notification (CarSim 標準版の場合)
本文 :	
CarSim User,	
Your CarSim license key will time out on 9/24/2005.	
To renew your CarSim license key:	
1. Plug in your dongle.	
2. Click here: <a href="http://www.carsim.com/license/renewdongle.exe">http://www.carsim.com/license/renewdongle.exe</a>	
3. Use the "Renew Online" feature.	
<途中省略>	更新プログラム起動
Email Renewal ID: (License 100619)	ドングル管理番号
Dongle Hardware ID: (9244000004000000C483)	

<操作方法解説>

1. 更新するドングルキーをパソコンに接続します。（CarSim6 等のインストールが必要）  
パソコンはインターネットに接続できるパソコンをご用意下さい。更新するドングルキーはメール内に記述された Email Renewal ID、Dongle Hardware ID のドングルキーになります。ドングルキーの Dongle Hardware ID はメニューバーの Help > About CarSim... (CarSim の場合) をクリックした後 Details ボタンをクリックすると確認できますが、期限切れ (Time Out) の場合は確認できません。
2. 更新プログラム <http://www.carsim.com/license/renewdongle.exe> をクリックします。  
ダウンロード画面が表示されますので「実行」をクリックします。途中セキュリティに関わる注意画面が表示されますが「実行」を選択して下さい。  
Renew Dongle 画面の「**Renew Online(HTTPS)**」をクリックします。
3. 「The DONGLE Renewal is done!」と表示されれば完了です。継続して CarSim6 等をお使い下さい。

上記方法でドングル期限更新が出来ない場合、電子メールにてメカニカルシミュレーション社へ直接ライセンス情報を送って更新ファイルを取得して下さい。更新ファイルを使った操作方法は次ページをご覧ください。


## 更新ファイルを使ったマニュアル操作での更新

参考：CarSim6 等がインストールされている PC がインターネットに接続できない場合 renewdongle.exe を他の PC でダウンロードして CarSim6 等がインストールされている PC にコピーして実行して下さい。

### 1. ドングルキーに書き込まれたライセンス情報の取得


- ① ドングルキーをパソコンに接続して更新プログラム

<http://www.carsim.com/license/renewdongle.exe> を実行し「Renew Manually」をクリックした後に表示される更新用ファイル名



- ② メニューバーの Help > About CarSim... (CarSim の場合) をクリックした後 Details ボタンをクリックして表示される内容

TruckSim, BikeSim も同様の操作です。期限切れ (Time Out) の場合このメッセージは表示できませんのでお送り頂く必要はありません。



### 2. メカニカルシミュレーション社へライセンス情報の送信

ライセンス情報をメカニカルシミュレーション社へ電子メールで送って下さい。数日後、更新ファイルが送信者元へ送られてきます。



宛先	<a href="mailto:renew@carsim.com">renew@carsim.com</a>
件名	Renew Manually
内容	① 更新用ファイル名
	② License Information

全角は使用しないで下さい。

### 3. ドングルキーの期限更新

- ① メカニカルシミュレーション社から届いたメールに添付された更新用ファイルを PC に保存して下さい。
- ② 更新するドングルキーをパソコンに接続します。
- ③ 更新プログラム <http://www.carsim.com/license/renewdongle.exe> を実行します。
- ④ 「Renew Manually」をクリックして下さい。
- ⑤ 添付された更新用ファイルを指定して下さい。

### 2年以上更新を行っていない場合

更新作業はドングルキーに書き込まれた使用期限を1年間延長します。2年以上ドングルキーの更新を行っていない場合、1回の更新作業では使用期限を更新し切れませんので必要回数ライセンス更新ファイルをメカニカルシミュレーション社に依頼して作業を行って下さい。

### エラーメッセージが出た場合

メカニカルシミュレーション社へ電子メール (英語) でお問い合わせ下さい。エラー画面を JPG ファイルにして添付すると手続きがスムーズに進みます。